



C O M P O S E R C L O U D

GUIDE DE PRISE EN MAIN

EASTWEST SOUNDS



Table des matières

- 2 Bienvenue dans ComposerCloud**
- 2 Installation et configuration**
- 6 Présentation du logiciel Play**
- 8 Présentation du Centre d'installation**

Bienvenue dans ComposerCloud


Ce document vous guidera dans l'installation et la configuration de votre abonnement EW ComposerCloud à l'aide du Centre d'installation EW (EW Installation Center). Veuillez noter que votre ordinateur doit être connecté à Internet durant ce processus.

Ce guide aborde également le fonctionnement basique du logiciel Play, ainsi que les options de menu du Centre d'installation, qui permettent notamment la gestion de votre catalogue de produits.

Pour obtenir les dernières informations et consulter la FAQ relative à ComposerCloud, veuillez suivre ce lien : <http://www.soundsonline.com/composercloud>

Installation et configuration

Étape 1 : Se connecter au Centre d'installation



Cliquez sur le lien de téléchargement du Centre d'installation EW (EW Installation Center) fourni dans l'e-mail de confirmation de votre achat EW ComposerCloud. Une fois le téléchargement terminé, lancez le programme d'installation du Centre d'installation EW (EW Installation Center). L'application s'ouvrira automatiquement après l'installation.


Vous pouvez aussi l'ouvrir en double-cliquant sur l'icône de l'application, accessible depuis le répertoire suivant :

- (Mac) Mac HD / Applications / EastWest / EW Installation Center
- (PC) C: / Program Files (x86) / EastWest / EW Installation Center


Ouvrez le Centre d'installation EW (EW Installation Center) et patientez quelques instants, le temps que les données soient collectées. Ensuite, saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte EastWest/Soundsonline.com, puis cliquez sur « Sign In » (Connexion).

Étape 2 : Télécharger le logiciel Play

Cliquez sur le bouton « Download » (Télécharger), situé dans le panneau supérieur du Centre d'installation EW (EW Installation Center), pour télécharger le dernier logiciel Play.




Une fois le téléchargement terminé, le programme d'installation s'ouvrira automatiquement. Suivez les indications des fenêtres de dialogue pour terminer l'installation du logiciel Play.




Étape 3 : Activer votre abonnement ComposerCloud


Cliquez sur le bouton « Activer » (Activer) du panneau affichant le message « New Licenses Available » (Nouvelles licences disponibles), situé dans la partie supérieure du Centre d'installation.



Une fenêtre s'affichera pour vous guider à travers le processus d'activation. Cliquez sur le bouton « Next » (Suivant) de la page d'introduction pour commencer. Sur la page « License » (Licence), sélectionnez ComposerCloud, puis cliquez sur « Next » (Suivant). Dans la fenêtre d'autorisation, sélectionnez « Next » (Suivant) pour permettre l'accès à votre compte iLok, puis saisissez le mot de passe de votre compte. Cette étape n'est nécessaire qu'une seule fois.



Dans la boîte de dialogue « Location » (Emplacement), cliquez sur l'icône appropriée pour activer l'abonnement EW ComposerCloud sur votre ordinateur (licence basée sur une machine) ou sur une clé iLok.




REMARQUE : L'option permettant d'activer ComposerCloud sur une clé iLok est présente, mais elle n'est pas requise. Pour activer votre abonnement sur une clé iLok, assurez-vous que celle-ci est connectée à un port USB de votre ordinateur avant de cliquer sur le bouton « Activer » (Activer). La fenêtre « Activation Assistant » (Assistant activation) vous guidera durant le processus d'enregistrement de la nouvelle clé iLok sur votre compte. Une fois l'enregistrement effectué, cliquez sur l'icône de la clé iLok (voir ci-dessus), située sous l'en-tête « Location » (Emplacement), pour terminer l'activation.

Étape 4 : Télécharger les bibliothèques Play sur votre ordinateur

Cliquez sur l'icône « Download » (Télécharger) relative au produit que vous souhaitez télécharger.



Vous devrez définir le chemin d'accès des bibliothèques en fonction de l'emplacement où vous souhaitez installer la bibliothèque du produit. Créez un nouveau dossier nommé « Bibliothèques Play » et téléchargez-y les produits. Choisissez l'option « Remember » (Se souvenir) pour installer toutes les bibliothèques de produits dans cet emplacement, puis cliquez sur « Choose » (Choisir).



REMARQUE : Nous vous conseillons vivement de télécharger les produits vers un disque dur dédié, différent du disque dur de votre système d'exploitation. Un disque Solid State Drive (SSD) constitue la meilleure option pour des temps de chargement plus rapides et une performance générale accrue. Si votre seule option est celle d'un disque dur classique, vous devez utiliser un disque tournant au moins à 7 200 tr/min (sans économie d'énergie).

Au cours du téléchargement du produit, une barre de progression s'affichera à droite de l'écran. Cliquez sur le bouton « X » si vous souhaitez mettre le téléchargement en pause, puis appuyez sur « Resume » (Reprendre) pour poursuivre le téléchargement.



Pour plus d'informations sur la gestion de votre catalogue de produits, reportez-vous au chapitre 3 : Présentation du Centre d'installation. Celui-ci décrit l'étape permettant de définir plusieurs répertoires de bibliothèques, la démarche à suivre pour regrouper les bibliothèques Play après les avoir déplacées, et plus encore.

Présentation du logiciel Play

Play est un moteur de lecture d'échantillons sonores, conçu pour diffuser ces samples depuis un disque dur en temps réel. Les trois zones principales de Play sont les pages Player (Lecteur), Browser (Navigateur) et Mixer (Mélangeur). Celles-ci sont accessibles depuis la partie supérieure de l'interface, tout comme le Menu principal et les Paramètres.

La page Player (Lecteur)



Cette page représente l'écran par défaut, affichant une interface graphique et un ensemble de contrôles uniques pour chaque produit. Elle est accessible depuis les pages Browser (Navigateur) et Mixer (Mélangeur) en appuyant sur le bouton Player (Lecteur).

La Liste des instruments

L'interface graphique changera en fonction de l'instrument sélectionné, qui apparaît dans la liste « Instrument List » (Liste des instruments), située dans le coin supérieur droit de Play. Pour changer d'instrument, cliquez sur « Instrument List » (Liste des instruments) et sélectionnez un autre instrument dans le menu déroulant.

La page Browser (Navigateur)



Cette page permet de charger et de gérer les instruments. Elle est accessible depuis les pages Player (Lecteur) et Mixer (Mélangeur) en cliquant sur le bouton Browser (Navigateur).

Comment charger un instrument

Pour charger un instrument, cliquez tout d'abord sur le bouton Browser (Navigateur) situé dans la partie supérieure de l'interface. Tous les produits installés apparaîtront dans le coin inférieur gauche, sous la rubrique « Favorites » (Favoris). Cliquez sur un produit et naviguez dans les sous-menus jusqu'à atteindre un fichier instrument [.ewi]. Cliquez sur le fichier instrument, puis sur le bouton « Add » (Ajouter) dans le coin inférieur droit, ou bien faites un double-clic sur le fichier instrument.



La page Mixer (Mélangeur)



La page Mixer (Mélangeur) contient une bande de canal pour chaque instrument chargé, vous permettant de contrôler le volume, le réglage panoramique, les fonctions « mute » (muet) et « solo », ainsi que les effets. Elle est accessible depuis les pages Player (Lecteur) et Browser (Navigateur) en cliquant sur le bouton Mixer (Mélangeur).

Le bouton « FX »


Le bouton FX est situé à côté des boutons « mute » (muet) et « solo » sur chaque bande de canal. Cliquer sur ce bouton active la SSL / EW - FX GLOBAL SUITE, incluse gratuitement avec certains produits depuis la sortie de Play 4, mais qui requiert une mise à jour pour être utilisée avec les anciennes librairies Play. Pour plus de détails concernant cette mise à jour, veuillez cliquer sur ce lien : <http://www.soundsonline.com/SSL-EW-FX>

Options des menus

Les boutons Main Menu (Menu principal) et Settings (Paramètres) sont situés près du coin supérieur gauche de l'interface de Play. Voici quelques-unes des options les plus communes.

Propriétés avancées des instruments

Cliquez sur le bouton Main Menu (Menu principal) situé dans le coin supérieur gauche de l'interface Play, puis naviguez vers « Advanced Instrument Properties » (Propriétés avancées des instruments). Ici, vous pouvez définir un certain nombre de paramètres en fonction des instruments choisis.



Attribution des canaux MIDI

Cliquez sur le bouton Settings (Paramètres), puis sur l'onglet « Other » (Autre) pour y trouver l'option d'attribution des canaux MIDI, qui contrôle la manière dont les instruments sont affectés aux canaux MIDI à leur chargement. « Omni » permet à l'instrument de recevoir des informations MIDI sur l'ensemble des canaux, tandis que « Automatic Increment » (Ajout automatique) affecte chaque nouvel instrument au canal MIDI suivant (1, 2, 3, etc.).

ASTUCE ! Contrôleurs MIDI continus (CC)


Les librairies Play utilisent les contrôleurs MIDI continus (CC) pour contrôler, entre autres, le volume, la dynamique et le vibrato. Nous vous conseillons de programmer CC1 (molette de modulation), CC7 (volume) et CC11 (expression) sur les boutons ou curseurs de votre contrôleur MIDI, puis de vérifier leur bon fonctionnement avec les instruments. Vous pouvez aussi définir une valeur de départ pour ces MIDI CC dans les voies du contrôleur MIDI de votre DAW.

Présentation du Centre d'installation

Le Centre d'installation vous permet de télécharger et de gérer votre catalogue de produits.

Main Menu (Menu principal)

Voici les options disponibles dans le Menu principal, situé dans le coin supérieur droit du Centre d'installation.




About (À propos)

Affiche les versions actuelles du Centre d'installation, du logiciel Play et des pilotes iLok.

Library Directories (Répertoires des librairies)

Affiche l'emplacement des librairies Play. Utilisez les boutons « Add » (Ajouter) et « Remove » (Supprimer) pour mettre à jour ces emplacements après avoir déplacé vos librairies Play.



Reconnect Libraries (Reconnecter les librairies)

Cette option analysera les emplacements dans la fenêtre Library Directories (Répertoires des librairies) (voir ci-dessus) et rétablira l'entrée « Favorites » (Favoris) pour chaque produit dans la page Browser (Navigateur) de Play.

Reinstall Play Software (Réinstaller le logiciel Play)

Cliquez pour réinstaller la dernière version du logiciel PLAY.

Refresh Product List (Actualiser la liste des produits)

Cette option actualisera le statut actuel de votre catalogue de produits.

Register Authorization Code (Enregistrer un code d'autorisation)

Utilisez cette option pour enregistrer les codes d'autorisation à 20 chiffres qui sont initialement fournis avec les produits sur DVD ou disques durs.

Submit System Information (Envoyer un rapport système)

Envoie à notre équipe d'assistance technique un rapport du système permettant d'initier la résolution des problèmes.

Help (Aide)


Lien vers le Guide de prise en main de ComposerCloud (le présent manuel).

Sign Out / Quit (Déconnexion / Quitter)

Déconnectez-vous et quittez le Centre d'installation.

Mises à jour et activation

Le Centre d'installation détecte automatiquement les nouvelles mises à jour logicielles et les licences des produits prêts à être activés dans votre compte.



Catégories de produits


Les produits sont répartis en plusieurs catégories dans le Centre d'installation en fonction de l'état actuel de leur installation ou de leur activation. Utilisez l'option « Refresh Product List » (Actualiser la liste des produits) dans le Menu principal pour mettre à jour l'état actuel de vos produits.

New Downloads (Nouveaux téléchargements)

Cette catégorie affiche les produits de votre compte iLok prêts à être téléchargés. L'icône en forme de flèche inclinée vers le bas indique un produit prêt à être téléchargé. La taille de la librairie est listée sous l'icône.




Les bibliothèques Play dont la taille est trop grande pour en permettre le téléchargement afficheront le message « From HD » (Depuis DD). Ces produits sont uniquement disponibles sur ce disque dur : <http://www.soundsonline.com/CCC-PRO-HD>



Lorsque le téléchargement d'une bibliothèque est en cours, vous pouvez le suspendre à tout moment en appuyant sur le bouton « x ». Vous pouvez reprendre le téléchargement en appuyant sur le bouton « Resume » (Reprendre).

Données manquantes des échantillons sonores

Pour reconnecter une bibliothèque Play après que celle-ci a été déplacée de son emplacement d'origine, cliquez sur le bouton « Locate » (Localiser) et accédez au dossier Instrument de ce produit. Cliquez ensuite sur le bouton « Choose » (Choisir). Si les données manquantes sont relatives à plusieurs produits, utilisez l'option « Reconnect Libraries » (Reconnecter les bibliothèques) décrite plus haut dans la rubrique dédiée aux options du Menu principal du Centre d'installation.




Bibliothèques installées

Une coche indique lorsqu'un produit est prêt à l'emploi.



Une icône « iLok missing » (iLok manquant) indique que le produit a été activé, mais que la clé iLok contenant la licence n'est pas connectée. Connectez la clé iLok contenant la licence appropriée sur votre ordinateur.




More EastWest Products (Autres produits EastWest)

Cette catégorie regroupe tous les produits EastWest pour lesquels vous n'avez pas de licence.


Statut d'activation

Si votre produit n'est pas activé, cliquez sur le bouton « Activate » (Activer). Ensuite, sélectionnez la licence du produit dans la liste, puis choisissez l'emplacement où vous voulez déposer votre licence. Le message « Activated » (Activé) s'affiche lorsque les produits ont été activés.



Menu Outils

Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage surlignée ci-dessous pour accéder au menu Outils.



Show Directory (Afficher répertoire)

Affiche l'emplacement actuel de la librairie du produit.

(De)Activate License (Activer/désactiver licence)

Permet l'activation ou la désactivation d'une licence de produit depuis son emplacement actuel.

Download and Reinstall (Télécharger et réinstaller)

Télécharge une nouvelle fois une librairie de produit et installe ses composants logiciels. Si la librairie du produit est déjà installée, seuls les composants logiciels seront installés.

Locate Directory (and Reinstall) (Localiser le répertoire et réinstaller)

Vous demande de localiser le dossier Instruments et crée une entrée dans la fenêtre « Favorites » (Favoris) de Play. L'option « Locate Directory and Reinstall » (Localiser le répertoire et réinstaller) installe également les composants logiciels du produit.



Update Instruments (Mettre à jour les instruments)

Permet de mettre à jour les fichiers instruments pour en assurer la compatibilité et le bon fonctionnement.

Restart Download (Recommencer le téléchargement)

Cette option permet aux personnes rencontrant des difficultés dans le téléchargement d'un produit de recommencer intégralement le processus en supprimant automatiquement le journal du programme d'installation et les fichiers partiellement téléchargés.